THAZAR electrick

1	2	3	4	5
Sélectionner votre collection	Sélectionner la configuration souhaitée	Compléter votre poste de travail	Enrichissez la représentation 2D	Finaliser
	Nota important : vous devez charger et positionner la famille "THAZAR ELECTRICK - DATA BASE FAMILY" dans votre projet pour retrouver les valeurs dans la liste déroulante. Vous la trouverez dans le SHOWROOM 3D			
Round collection  	2. Choisissez votre configuration dans la liste déroulante : 1 POSTE / 2 POSTES H / 2 POSTES V / 3 POSTES H 3 POSTES V / 4 POSTES H / 4 POSTES V	3. Dans chacune des listes déroulantes, sélectionner dans l'ordre : - Le mot clé pour la collection : "**Round**" - Puis les mots correspondant à votre recherche : • Type : Prise / RJ / interrupteur / .... • Une caractéristique technique : Voyant / Va et vient .... • Le nombre de module : 1 ou 2 modules* • La couleur : Blanc / Gris / Rouge / Noir	4.1 - Encoder le décalage de l'annotation 2D en X. Une valeur négative décalera l'annotation vers la gauche, une valeur positive vers la droite 4.2 - Encoder le décalage de l'annotation 2D en Y. La valeur encodée doit être positive. Cela éloignera l'annotation du mur. 4.3 - Encoder la valeur que vous souhaitez voir apparaitre pour Alti dans l'annotation 2D 	5.1 - Sélectionner le matériau de finition 5.2 - Sélectionner le type de pose. "Boite encastrée" ou "Boite saillie" 5.3 - Encoder l'ID du poste de travail. La valeur du paramètre est transmise à tous les composants du poste de travail. Utile pour les nomanclatures
Hard collection  	2. Choisissez votre configuration dans la liste déroulante : 1 POSTE / 2 POSTES H / 2 POSTES V / 3 POSTES H 3 POSTES V / 4 POSTES H / 4 POSTES V	3. Dans chacune des listes déroulantes, sélectionner dans l'ordre : - Le mot clé pour la collection : "**Hard**" - Puis les mots correspondant à votre recherche : • Type : Prise / RJ / interrupteur / .... • Une caractéristique technique : Voyant / Va et vient .... • Le nombre de module : 1 ou 2 modules* • La couleur : Blanc / Gris / Rouge / Noir		
Square collection 	2. Choisissez votre configuration dans la liste déroulante : 1MOD / 2MOD / 3MOD / 4MOD / 5MOD / 6MOD / 8MOD / 10MOD / 2X2MODH / 2X2MODV / 3X2MODH / 3X2MODV / 4X2MOD / 2X3X2MOD / 2X2X2MOD / 2X5MOD / 2X6MOD / 2X8MOD / 2X10MOD.			
Ground collection  	2. Choisissez votre configuration dans la liste déroulante : 2X4 MOD / 2X6 MOD / 2X8 MOD	3. Dans chacune des listes déroulantes, sélectionner dans l'ordre : - Le mot clé pour la collection : "**Square**" - Puis les mots correspondant à votre recherche : • Type : Prise / RJ / interrupteur / .... • Une caractéristique technique : Voyant / Va et vient .... • Le nombre de module : 1 ou 2 modules* • La couleur : Blanc / Gris / Rouge / Noir	—	
Blokodesk collection  	2. Choisissez votre configuration dans la liste déroulante : 2 MOD / 3 MOD / 4 MOD / 5 MOD / 6 MOD / 8 MOD / 10 MOD 2X2 MOD / 2X3 MOD / 2X4 MOD / 2X5 MOD / 2X6 MOD / 2X8 MOD / 2x10 MOD	*Ces collections se complètent avec des fonctions de 1 ou 2 modules. Si vous sélectionnez une fonction de 2 modules, le module suivant doit être vide. Pour sélectionner un module vide : encoder AA_vide et cliquer sur le ligne proposée	—	5.2 - Animer votre famille pour vos rendus 5.3 - Encoder l'ID du poste de travail. La valeur du paramètre est transmise à tous les composants du poste de travail. Utile pour les nomenclatures
Towerdesk collection 	2. Choisissez votre configuration dans la liste déroulante : 1 POSTE / 2 POSTES / 3 POSTES / 4 POSTES 5 POSTES / 6 POSTES		—	